

UNIX. Contrôle II

Sergey Kirgizov, juin 2025

Tout document non-électronique autorisé. Durée 1h.

Le barème est donné à titre indicatif.

Questions

1. (3 points) Quelle commande permet d'afficher des informations sur les connexions réseau ?
2. (3 points) Quelle est la différence entre “`man 1 passwd`” et “`man 5 passwd`” ?
3. (3 points) Où les journaux d'événements sont-ils généralement stockés ? À quoi servent-ils ?
4. (5 points) Qu'est-ce qui s'affichera à l'écran après l'exécution du script suivant ?

```
#!/bin/bash
A=12
B=7
C=$((A+B))
echo $C | tr '+' '-' | bc
```

5. (8 points) Que fait le script suivant ? La mieux est de donner une réponse laconique.

```
#!/bin/bash
echo 0 > miaou_miaou
echo 1 >> miaou_miaou
cat miaou_miaou
while true
do
  for w in $(cat miaou_miaou)
  do
    echo 0$w
  done > mur_mur
  for w in $(tac miaou_miaou)
  do
    echo 1$w
  done >> mur_mur
  cat mur_mur > miaou_miaou
  cat mur_mur
done
```

Tourner la page pour voir le man de la `tac`.

NOM

tac - Concaténer et afficher des fichiers à l'envers

SYNOPSIS

tac [OPTION] ... [FICHIER] ...

DESCRIPTION

Écrire chaque FICHIER sur la sortie standard, la dernière ligne en premier.

L'entrée standard est lue quand FICHIER est omis ou quand FICHIER vaut « - ».

Les paramètres obligatoires pour les options de forme longue le sont aussi pour les options de forme courte.

-b, --before

placer le séparateur avant plutôt qu'après

-r, --regex

interpréter le séparateur comme une expression rationnelle

-s, --separator=CHAÎNE

utiliser la CHAÎNE comme séparateur au lieu du saut de ligne

--help Afficher l'aide-mémoire et quitter.

--version

afficher les informations de version et quitter.

AUTEUR

Écrit par Jay Lepreau et David MacKenzie.

SIGNALER DES BOGUES

Aide en ligne de GNU coreutils : <<https://www.gnu.org/software/coreutils/>>

Signaler toute erreur de traduction à <<https://translationproject.org/team/fr.html>>

COPYRIGHT

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+ : GNU GPL version 3 ou ultérieure <<https://gnu.org/licenses/gpl.html>>.

Ce programme est un logiciel libre. Vous pouvez le modifier et le redistribuer. Il n'y a AUCUNE GARANTIE dans la mesure autorisée par la loi.

VOIR AUSSI

cat(1), rev(1)

Documentation complète : <<https://www.gnu.org/software/coreutils/tac>>

aussi disponible localement à l'aide de la commande : info '(coreutils) tac invocation'

TRADUCTION

La traduction française de cette page de manuel a été créée par Julien Cristau <jcristau@debian.org>, Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>, Bastien Scher <bastien0705@gmail.com>, David Prévot <david@tilapin.org> et Jean-Pierre Giraud <jean-pierregraud@neuf.fr>

Cette traduction est une documentation libre ; veuillez vous reporter à la GNU General Public License version 3 <<https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>> concernant les conditions de copie et de distribution. Il n'y a aucune RESPONSABILITÉ LÉGALE.

Si vous découvrez un bogue dans la traduction de cette page de manuel, veuillez envoyer un message à <debian-l10n-french@lists.debian.org>.